

ART CLAYTM SILVER

UV Resin naszyjnik kwiatowy



<Materiały>

Art Clay Silver blok	20g
Art Clay Silver Pasta	odrobina
*Żywica UV resin	
UV barwnik Lemon	odrobina
UV barwnik Opaque White	odrobina
kwiaty	
SV925 łańcuch roło	1szt
*żywicę UV możesz zastąpić EasyCast	

Gotowy projekt

<Instrukcje krok po kroku>



Blok AC rozwałkuj na wałeczek. Następnie, za pomocą wałka, rozwałkuj go na podkładach o grubości 1,5mm.



1) Za pomocą skalpela wytnij pasek o szerokości około 7mm i długości około 6-7 cm.



2) Zwilż uzyskany pasek i uformuj z niego kształt łyżki.



3) Przekuj otwór za pomocą wykałaczki.



4) Całość wysusz suszarką.



5) Spiłuj/wyrównaj przód i tył za pomocą papieru ściernego lub gąbki ścierniej. Całość wygładź drobnym papierem ściernym. Wypal.



6) Wypoleruj za pomocą stalowej szczotki, lustrzany połysk nadaj za pomocą papierów lub gumek ściernych.



7) Oczyszć wisior za pomocą naturalnego płynu i wody, osusz. Następnie umieść taśmę klejącą z tyłu wisiora.



8) Wyciśnij około 2mm żywicy UV resin, utwardź (około 2-3 minuty) w pojemniku UV.



9) Zmieszaj barwniki UV- Opaque White (biały) i Lemon (cytrynowy) z żywicą UV resin.



10) Wlej kolejne 2 mm zabarwionej żywicy UV i utwórz w pojemniku UV (około 5 minut).



11) Wlej niewielką ilość żywicy UV i umieść przygotowany kwiat (naturalny, suszony itp.) i ponownie utwórz w pojemniku UV (około 2 minuty)



12) Ponownie wlej żywicę i utwórz (około 5 minut) z pojemniku UV.



13) Odklej taśmę i pokryj tył wisiora cienką warstwą żywicy, Utwórz.



Przykładowe prace. Za pomocą żywicy UV możesz zatapiać inne małe przedmioty, zdjęcia, kamienie...